

Multi-Model 프린터 드라이버 설치 가이드

(Windows[®] OS)

※ EOS (End Of Service) 기종은 해당 드라이버를 설치하시면 사용이 가능합니다.

절차



1. 조작부 [기계 확인] 버튼을 누릅니다.

2. 화면 좌측 [기계 정보] 화면 하단에 표기된 [IP주소] 를 확인합니다.

참고: IPv6 주소를 지정한 경우에는 IPv4 주소가 표시되지 않습니다. [인증] 버튼을 선택 > [관리자ID] 입력 후 확정 버튼 선택 > 메뉴화면 우측에 [사영설정/등록] 선택> [네트워크 설정] 클릭 > [프로토콜 설정] 선택 > [TCP/IP – 네트워크 설정] 을 선택한 후 [설정 변경]을 선택합니다. 목록중 [IPv4 – IP 주소]를 참고하십시오 3. 프린터 드라이버 다운로드를 위하여 '한국후지필름비즈니스 이노베이션 ' 홈페이지에 접속합니다. (<u>https://www-fbkr.fujifilm.com/</u>)

4. 지원 및 다운로드 항목을 누릅니다.

5. 검색 엔진에 [MMD 또는 Multi] 을 검색합니다.

지원 및 다운로드



6. 아래와 같이 검색된 항목 중 32/64bit Windows 프린트 드라이버 오른쪽에 녹색 버튼을 누릅니다.

Multi - Model Printer Driver 2 드라이버 및 다운로드

				제품 다시 검색하기	
드라이버	온라인 도움말	매뉴얼	유틸리티	제품교육	
운영 체제 Windows 10 64	bit 🗸 언어	한국어	✔ 자주하는 질문 >		
64bit Windows Multi-Model 프린트 드라이버2 > 버전: 2.7.3.2 호환 제품 및 운영체제 > 파일 정보 > 다른 경로로 다운로드 >					
참고 WHQL 인증 Package Aware: 지원 Windows 드라이버 종류: Ty 드라이버 종류: PCL	/pe3				

7. 다운로드한 압축파일을 두 번 클릭하여 풀어줍니다.



fujifilm.com/fbkr

전화 1544-8988



8. [제어판] 에 [장치 및 프린터] 항목에 들어갑니다.



9. [프린터 추가] 버튼을 누릅니다.

10. [장치 추가] 항목창이 나오면 [원하는 프린터가 목록에 없습니다] 선택 후 [다음] 버튼을 누릅니다.





11. [디스크 있음(H)] 버튼을 누릅니다.

	버 설치		
< 목록에서	프린터를 선택하십	니시오. 더 많은 모델을 보려면 Windows 업데이트	를 클릭합니다
설치 CD ^Q	에서 드라이버를 설	치하려면 [디스크 있음]을 클릭합니다.	
제조업체	^	프린터	
Lexmark		Microsoft MS-XPS Class Driver 2	
LG		Microsoft OpenXPS Class Driver	
Microplex		Microsoft OpenXPS Class Driver 2	
	~	Microsoft PCL6 Class Driver	
Microsoft		Microcott DC Class Driver	
Microsoft	20		

12. [찾아보기(B)] 버튼을 누릅니다.

디스크에	서 설치	>
J	제조 업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.	확인
		취소
	복사학 제조언체 파잌 위치(C)·	

13. Step7에서 다운로드 압축이 풀린 폴더에 접근하여, [ff6daie.inf] 파일을 선택 후 [열기] 버튼을 누릅니다.

💕 파일 찾기				>
찾는 위치(l):	ffmmd2pcl6210120w616iml	v 🛈 💋	• 📂 🛄 •	
이름 EzInst 한 ff6daie]	상태 ② ④	수정한 날짜 2021-01-26 오전 11:14 2021-01-06 오전 10:46	유형 파일 롤더 설치 정보
< 파일 이름(N):	ff6daie.inf		~	: 열기(0)
	S. Contraction of the second sec		20.00	

fujifilm.com/fbkr



한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사 서울특별시 중구 서소문로11길 19 배재정동빌딩B동 전화 1544-8988 ← 🖶 프린터 추가

프린터 드라이버 설치

8	디스크에서	· 설치		×
제조업:		제조 업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.	확인 취소	
DEPO f+ ima Fuji Xei		보시하 제조어체 피아 이 1/~)·		
	1이미 시중이	국전을 제소급제 편을 규진(O). C:₩Users₩cnsongda₩OneDrive - FUJIFILM₩바탕 화[~] 공보안 이슈	찾아보기(B)
			다음(N)	취소

15. **[FF Multi-model Print Driver 2]** 항목이 표기되면 **[다음]** 버튼을 눌러 설치를 합니다.

 \times

			\times
←	🖶 프린	터 추가	
	프린터	H 드라이버 설치	
		목록에서 프린터를 선택하십시오. 더 많은 모델을 보려면 Windows 업데이트를 클릭합니다. 설치 CD에서 드라이버를 설치하려면 [디스크 있음]을 클릭합니다.	
	프린터 🖳 FF N	Multi-model Print Driver 2	
		지털 서명된 드라이버입니다. Windows 업데이트(W) 디스크 있음(H) 라이버 서명이 중요한 이유	
		다음(N) 취소	



16. 추가가 완료 되면 [마침] 을 누릅니다.



17. 복합기 네트워크 정보 설정을 위해 추가된 드라이버 마우스 오른쪽 클릭을 하여 [프린터속성(P)] 을 누릅니다.

마침(F) 취소





18. [포트] 탭을 클릭 후 [포트 추가(T)] 버튼을 누릅니다.

🖶 FF Multi-model Print Driver 2 속성							
일반 공유	포트	고급	색 관	리 보안	구성	읍션	
FF Multi-model Print Driver 2							
다음 포트로	인쇄합니다	. 사용 가	능한 첫	! 번째 포트	트로 문서를	인쇄합니	. └├(P).
포트	설명			프린터			^
LPT1:	프린터 포			FF Multi-	model Prin	t Driver 2	2
LPT2: LPT3: COM1: COM2: COM3: COM4:	프린터 포 프린터 포 직렬 포트 직렬 포트 직렬 포트 직렬 포트			FX Apeos	Port-V C44	176 PCL	6
포트 추가(T) 포트 삭제(D) 포트 구성(C)							
 ○ 양방향 지원(E) ○ 프린터 툴링(N) 							

19. [Standard TCP/IP Port] 항목을 클릭 후 [새 포트(P)] 버튼을 누릅니다.

프린터 포트		×
사용 가능한 포트 종류(A):		
DocuWorks Monitor DocuWorks PDF DriverPortMonito	or	
Standard TCP/IP Port		
새 포트 종류(N)	새 포트(P)	취소

20. 포트 마법사가 시작되면 [다음(N)] 을 누릅니다.





21. [프린터 이름 또는 IP 주소(A)] 입력란에 복합기 IP 주소를 입력 후 [다음] 버튼을 누릅니다.

표준 ICP/IP 표인더 포드 주가 마입자 포트 추가 어떤 장치의 포트를 추가하시겠습	습니까?
원하는 장치의 프린터 이름 또는	는 IP 주소, 및 포트 이름을 입력하십시오.
프린터 이름 또는 IP 주소(A):	192.168.0.199
포트 이름(P):	192.168.0.199
	< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

22. 포트 마법사 완료 항목이 뜨면 [마침] 버튼을 누릅니다.

표준 TCP/IP 프린터 포트 추가 마법	법사	
	표준 TCP/IP 프린	터 포트 추가 마법사 완료
	다음 특징을 가진 포트를	· 선택했습니다.
11	SNMP:	아니요
	프로토콜:	RAW, 포트 9100
	장치:	192.168.0.199
	포트 이름:	192.168.0.199
	어댑터 종류:	Generic Network Card
	이 마법사를 완료하려면	[마침]을 클릭하십시오.
	< 두	토(B) 마침 취소

